

---

# Come si calcolano le pensioni dei lavoratori iscritti all'INPS

## Manuale per l'utilizzo del Ca.R.Pe (calcolo retribuzione pensionabile)


Cos'è il Ca.R.Pe?

E' il software utilizzato dall'INPS per il calcolo delle pensioni:

Forse pochi sanno che è uno strumento a disposizione di tutti i lavoratori forniti di PIN INPS per il calcolo della propria pensione.

Il PIN va richiesto all'INPS, anche per via telematica.

Non dico che l'utilizzo del Ca.R.Pe sia una passeggiata, ma con l'ottimo manuale (passo... passo) predisposto da Salvatore Martorelli ci si può riuscire.



# IL CARPE QUESTO SCONOSCIUTO

*Il software per il calcolo delle pensioni INPS*

A cura di Salvatore Martorelli

Interrompendo una tradizione che dura ormai da tempo, “Previdenza Flash” ha deciso quest’anno di non pubblicare la guida per il 2020 al calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS.

Per non deludere, però, i nostri lettori (in particolare quelli che, con penna, guida e calcolatrice alla mano, verificavano, con certissima pazienza, gli importi delle pensioni liquidate dall’Istituto di previdenza) pubblichiamo stavolta le istruzioni particolareggiate per usufruire il programma software Ca.R.Pe predisposto e distribuito gratuitamente dall’INPS.

Per utilizzare il software occorrerà soltanto un Personal Computer con sistema operativo Windows ed una connessione ad Internet

### **Una premessa.**

Il programma **Ca.R.Pe.** (l’acronimo sta per “Calcolo Retribuzione Pensionabile”) è nato in casa INPS intorno al 1990; originariamente era utilizzato dai dipendenti dell’Ente in occasione della liquidazione delle pensioni dei **Fondi Speciali** (telefonici, elettrici, ecc.) per avere un mezzo flessibile e adatto a calcolare le varie **retribuzioni pensionabili medie**, necessarie al calcolo di una pensione.

Successivamente, per dare seguito alle richieste provenienti da Patronati ed Associazioni, è stato adattato per **ipotizzare** l’importo della pensione.

Il programma Ca.R.Pe., ricorrendo a collegamenti telematici diretti con gli archivi INPS, preleva in automatico i dati contributivi del lavoratore di cui vogliamo conoscere l’importo della pensione maturato.

L’automatismo della procedura ha un obiettivo vantaggio perché riduce i possibili errori determinati da una acquisizione manuale dei dati.

Attenzione, però, perché non è tutto oro ciò che luce! Il prelievo automatizzato non rettifica le eventuali inesattezze contenute negli estratti contributivi e, quindi, è sempre necessaria una attenta valutazione dei dati prelevati in automatico.


Il programma Ca.R.Pe. PC è composto da procedure e programmi che, nel loro insieme, servono una diversità di utenti fornendo:

- l’estratto conto contributivo con:
  - una prima valutazione su errori o anomalie in esso contenuti,
  - la verifica di validità per il calcolo della pensione;
- gli importi risultanti dai calcoli di pensione di tipo: retributivo, misto, contributivo;
- la possibilità di modificare i dati di calcolo per:
  - correggere i dati da utilizzare,
  - effettuare consulenze con calcoli di previsione, proiettando nel futuro i coefficienti e i dati di calcolo in base alla variazione annua presunta dei coefficienti ISTAT.

## Per installare ed avviare il programma.

Come abbiamo già detto, il software è scaricabile in modo gratuito dal sito internet dell'INPS seguendo queste modalità.

In primo luogo, occorre, ovviamente, accedere alla home page del sito internet dell'INPS (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx>) e, scorrendola fino a fondo pagina, selezionare la voce **“Tutti i software”**




Dalla pagina successiva occorre, poi, cliccare, sotto il menù **Elenco Software**, la voce **“Per il cittadino”**

### Elenco software



### IN EVIDENZA



Dalla schermata successiva, occorre contrassegnare dapprima la voce **“Software Ca.R.Pe PC”** e successivamente dall'Elenco dei file disponibili il primo file, quello contraddistinto dalla voce **“Software CARPE PC (Ca.R.Pe Software per il calcolo delle Retribuzione...)”**

Per il cittadino

Per i medici certificatori e Medici di Famiglia

Per le aziende ed i Consulenti

Ricerca software

Qualsiasi

**Software**

**Software CARPE PC (Ca.R.Pe) - Software per il Calcolo della Retribuzione...**


Aiutaci a migliorare questa pagina

Scopri come usare il

Elenco file disponibili	
Software	Software CARPE PC (Ca.R.Pe) - Software per il Calcolo della Retribuzione Media Pensionabile ed ipotesi di rata pensione 
Software per l'aggiornamento della versione precedente	Aggiornamento della versione precedente

Per chi vuol fare prima e bypassare la normale procedura di installazione, si può cliccare su questo indirizzo <https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Software/ca-70302.zip> (la procedura non è consigliabile perché l'indirizzo in un futuro potrebbe, però, essere modificato) ottenendo così il file "CA-70302.Exe". La procedura non è consigliabile perché l'indirizzo non è stabile (cambia ad ogni versione del programma).


Avviando questo file eseguibile (CA-70302.Exe), partirà l'installazione del programma



Al termine sul desktop del vostro PC comparirà l'icona Carpe PC



Cliccando questa icona, apparirà una schermata che indica le modalità di uso del programma. Se si è un semplice cittadino e non un operatore di Ente di Patronato, va selezionata la voce “**CITTADINO CON PIN – Connesso ad INTERNET**”.



A questo punto il programma è installato e per avviare basterà premere di nuovo il pulsante



### La maschera iniziale e la configurazione

Dalla maschera iniziale occorre in primo luogo verificare che la versione che si sta adoperando è quella aggiornata. Basterà controllare la voce “Versione \*\*\*\*” e riscontrare dal sito INPS che sia effettivamente l’ultima.



Sempre nella maschera iniziale sono, poi, riportate alcune altre informazioni o servizi.



La prima “**Arc. Dati**” riporta alcuni valori utili per determinare il calcolo della pensione (massimali di retribuzione, coefficienti di rivalutazione, tetti, ecc.), la seconda a prelevare conteggi già effettuati e salvati in precedenza, le ultime due a modificare o aggiungere intestazioni per le stampe e altre utilità.

Selezionando l’opzione “**Arc. Dati** appare, tra le altre, una importante funzione che è quella indicata alla voce “**Add. Anno**”; serve ad ipotizzare l’importo della pensione per gli anni futuri. In questo modo se vogliamo ipotizzare il calcolo della pensione per l’anno 2021 (la procedura vale anche per gli anni successivi) basterà, dopo aver selezionato la relativa linguetta, inserire il valore proposto nella casella in bianco e seguire l’indicazione a video, selezionando la voce “**TUTTO OK. Aggiungere all’archivio**”



**Aggiunta anni**

Inserire la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno 2020 in base al quale verranno rivalutati i dati per il 2021

Es: variazione 1,5 % Scrivere 1,015 T. Capitalizz. L.335 8/8/1995

I dati non indicizzabili verranno copiati dall'anno precedente.

È possibile inserire anche più anni per poter calcolare pensioni previsionali per anni successivi:

Se si vuole andare cauti nelle previsioni, il primo coefficiente va posto =1, 00000 in modo da non introdurre rivalutazioni e dare risultati sovrastimati

Questa operazione va fatta all’inizio di ogni in attesa che l’INPS provveda a distribuire il programma aggiornato con i coefficienti reali. Se prova a calcolare una pensione con decorrenza in un anno non inserito in archivio il programma da un errore.



A questo punto l’installazione e la configurazione del programma è terminata ed è possibile avviare le simulazioni.

## Il prelievo dei dati


Come abbiamo detto all'inizio, il prelievo dei dati avviene in modo automatico dagli archivi INPS e per avviare occorrerà selezionare la voce "CARICA" ed indicare in che modo avverrà il prelievo delle informazioni.



La prima opportunità è quella di compilare i campi vuoti con il codice fiscale ed il PIN dell'interessato e scegliere la voce "**Prelievo Estratto**".

La seconda, invece, è quella di selezionare la voce **Archivio EC**; si tratta di un archivio creato sul nostro PC e sul quale abbiamo salvato il file EC ovvero un file che contiene tutte le informazioni necessari a simulare l'importo della prestazione e che è prelevabile seguendo le indicazioni riportate nella maschera alla voce "**?**"

Una volta prelevato l'estratto, la maschera che appare è la seguente (i dati del lavoratore preso ad esempio sono oscurati) e per proseguire occorre, in primo luogo selezionare, se presente, la voce "**Seleziona figurativa**" e successivamente quella che riporta la voce "**Accetta Estratto**"



Fatta questa operazione il pannello che appare è il seguente:



Le voci contrassegnate in nero sono le prestazioni teoricamente conseguibili dal lavoratore in base alla tipologia di contributi che sono stati prelevati dal sistema.

Così, ad esempio, se il lavoratore potesse far valere anche contributi in Gestione Separata, il pannello indicherebbe come attivabili anche le voci "GESTIONE SEPARATA" e "TOTALIZZAZIONE". (il programma è in grado, tra l'altro, di calcolare anche le pensioni dei Fondi Speciali Elettrici e Telefonici, degli iscritti all'ex IPOST e del Fondo Ferrovie)



A questo punto, nella sezione "Gestione calcolo" selezionare la voce "AGO" per il calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e degli iscritti alle Gestioni Speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Apparirà la maschera che è riportata sotto e nella quale dovremo indicare la

decorrenza della pensione (per default è indicata quella del mese successivo alla data del sistema) e la data di una eventuale opzione per il calcolo contributivo.

Pensione Arch.Dati Copia XOBANC Risc/Rico Ass.Straor.Credito

Anagr. Anz. Rtr.DAI Rtr.FPLD Rtr.COM Rtr.ART Rtr.CDCM Rtr. ET P.Rtr. P.Mista P.Ctr.

Codice Fiscale   Maschio  Femmina e figli

Nominativo  Nato il

Decorrenza Pensione (o Supplemento)  Decorrenza Ultimo Calcolo

Data esercizio facoltà opzione Art.2 Comma 2 L.355/2001

(da EC) Data autorizzazione alla CTR ridotta ART/COM



A margine del pannello è anche riportata la voce " **Vedi Estratto** "; selezionandola apparirà la sottosezione " **Visualizzazione Estratto** " con alcune linguette contraddistinte come segue

Visualizzazione Estratto

Anagrafica ed ERRORI Anzianità Anz.CI/Suppl Contributi Descrizioni Segnalazioni

Selezionando la voce " **Contributi** " vedremo le informazioni dettagliate sulla contribuzione del lavoratore.

ID	Dal	Al	Cod Ctr	Diritto.	Misura	Retrib.	IVS fino 74	Teor. FS	13° Mens	
						o FS R.177	Altre Comp.	IIS		
						o Reddito	Ctr Versato%	G.Sep.		
01	01/07/1980	31/08/1980	FPLD 103	8,000	8,000	395,08	0,00	0,00	0,00	7301336764
01	01/07/1981	31/08/1981	FPLD 103	7,000	7,000	553,64	0,00	0,00	0,00	5403521615
01	01/09/1981	31/12/1981	FPLD 103	17,000	17,000	1.687,26	0,00	0,00	0,00	5404315130
01	01/01/1982	30/11/1982	FPLD 103	47,000	47,000	4.589,23	0,00	0,00	0,00	5404315130
01	01/12/1983	31/12/1983	FPLD 103	5,000	5,000	486,50	0,00	0,00	0,00	5404315130
01	01/01/1984	31/12/1984	FPLD 103	50,000	50,000	6.613,23	0,00	0,00	0,00	5404315130
01	01/01/1985	31/12/1985	FPLD 103	49,000	49,000	7.864,60	0,00	0,00	0,00	5404315130
01	01/01/1986	31/12/1986	FPLD 103	50,000	50,000	7.536,13	0,00	0,00	0,00	5404315130
01	01/01/1987	31/12/1987	FPLD 103	52,000	52,000	11.649,20	732,33	0,00	0,00	5404315130

Se, invece, contrassegniamo la voce " **Segnalazioni** " potremmo osservare altre informazioni utili sulle pratiche pendenti o definite (Ricongiunzioni, riscatti, autorizzazioni alla volontaria, ecc.)

Il pannello seguente riporterà alla voce " **Anzianità A.G.O.** " il numero delle settimane di contribuzione accreditate, ripartite per classi di anno e per tipo.

Anagr.	Anz.	Rtr.DAI	Rtr.FPLD	Rtr.COM	Rtr.ART	Rtr.CDCM	Rtr. ET	P.Rtr.	P.Mista	P.Ctr.
Anzianita' A.G.O.										
		FPLD	COM	ART	CDCM	ET	AA MM GG	Altra CTR		Iscritto a forme pensionistiche obbligatorie prima del 1996
Al 1992		544				Al '92		Tot. giorni al	<input checked="" type="checkbox"/>	(L.335/95 A.2 C.18)
Dal 93 al 95		156				'93/'94		'92	<input type="checkbox"/>	
Dal 1996		832				1995		'95	<input type="checkbox"/>	Sup. o C.I. 15 Anni al 1992
Dal 2012		429					0 0 0	oggi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.961</b>	= DAI+	1.961	+ 0+	+ 0+	+ 0	Valuta in FPLD		<input type="checkbox"/>		
Anzianità INPDAI										
	AA	MM	GG	giorni	Trasferita Fondo PLD				Fondi Speciali	
Al '92					AA	MM	GG	giorni	<input checked="" type="radio"/>	NO
'93-'94									<input type="radio"/>	VL
'95									<input type="radio"/>	TT
'96									<input type="radio"/>	EL
'97-'02									<input type="radio"/>	ET
	0	0	0		0	0	0		<input type="radio"/>	ENPAL
dal 2003					Tot.al 2002				TOTALE	
									0	0

Il pannello contiene anche altre informazioni nel caso in cui il lavoratore avesse contribuzione versata all'estero, all'ex INPDAI, oppure valida per il diritto in caso di part-time.

Nella quasi totalità dei casi, il numero complessivo dei contributi settimanali accreditati in favore del lavoratore è quello riportato nella prima casella a destra (è contrassegnato da un cerchio).

Detto valore può, però, contenere errori nel caso di contribuzione versata in coincidenza come dipendente e come iscritto alle Gestioni dei lavoratori autonomi oppure in caso di part-time.

Le ultime tre linguette in alto ovvero "P. Rtr" "P. Mista" e P. Ctr indicano, rispettivamente,

- l'importo della pensione calcolata con il sistema retributivo (quello valido per chi al 31 dicembre 1995, aveva almeno 936 settimane di contributi);
- l'importo della pensione determinata con il sistema misto (quello spettante ai lavoratori con meno di 936 settimane di versamenti al 31 dicembre 1995 ma con almeno un contributi accreditato prima del 1° gennaio 1996
- quello contributivo spettante a chi ha solo contributi post 1995.

Nel caso che stiamo prendendo ad esempio, il sistema di calcolo è il misto perché il lavoratore non ha al 31 dicembre 1995 936 settimane ma ne ha almeno una prima del 1996.

Cliccando, quindi, sulla linguetta "P. Mista" avremo il prospetto di calcolo della pensione spettante al lavoratore in questione calcolata in base ai contributi presenti sul suo estratto alla data che abbiamo indicato nel pannello a pagina 9.

Anagr.	Anz.	Rtr.DAI	Rtr.FPLD	Rtr.COM	Rtr.ART	Rtr.CDCM	Rtr. ET	P.Rtr.	P.Mista	P.Ctr.
Quote Retributive				Quota Contributiva						
		Quote al 1992	Quote 1993-1995	Dal 1996 al 2011	Dal 2012			TOTALI		
FPLD		840,54	?	238,91	904,81	474,84			2.459,10	
Ex - INPDAl			?			<- al 2002				
Fondo - ET										
Gest COM			?							
Gest ART			?							
Gest CDCM			?							
<input type="button" value="Inabilità"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Stampa"/>									P. Mensile <b>2.459,10</b> Fondo Integr. PI	

La schermata è suddivisa in due parti: la prima, contraddistinta dalla voce **“Quote retributive”**, indica la quota di pensione maturata nel sistema retributivo; la seconda, indicata con la voce **“Quota contributiva”** riporta, invece, la quota di pensione maturata dal 1996 in poi.

A destra del pannello, alla voce **P. Mensile**, è indicato l'importo lordo mensile per 13 mensilità.

Sulla parte sinistra del Pannello sono indicate le voci    che consentono, rispettivamente, a) il calcolo della pensione di inabilità, b) la possibilità di salvare il file da salvare per un successivo utilizzo; c) la possibilità di stampare i dati del calcolo in modo analitico.

Selezionando, infine, il punto interrogativo **?** Presente accanto alle voci del sistema contributivo avremo la possibilità di comprendere come è stata determinata la quota retributiva della pensione (anzianità contributiva della Quota A e della Quota B, retribuzione pensionabile, coefficienti di calcolo).

FPLD - Dettaglio del calcolo retributivo				
Quota A	911,13	X 544	X,001538460	= 762,54
	124,27	X 544	X,001153800	= 78,00
		X 544	X,000961538	=
		X 544	X,000769230	=
Quota B	911,13	X 156	X,001538460	= 218,67
	105,44	X 156	X,001230769	= 20,24
		X 156	X,001038461	=
		X 156	X,000846153	=
		X 156	X,000692307	=

Come abbiamo detto, il programma consente anche di vedere l'importo della pensione calcolata con il sistema retributivo e contributivo anche se non vi sono le condizioni per applicare tali sistemi di calcolo.

In questo caso, a margine del pannello, è riportata in rosso la frase "CALCOLO NON AMMESSO con la sola anzianità espressa nel pannello ANZ"

GAIANI PAOLO

Pensione Arch.Dati Copia XOBANC Risc/Rico Ass.Straor.Credito

Anagr.	Anz.	Rtr.DAI	Rtr.FPLD	Rtr.COM	Rtr.ART	Rtr.CDCM	Rtr. ET	P.Rtr.	P.Mista	P.Ctr.
FPLD		Quota al 1992		Quota retr. dal 1993 al 2011		Quota Ctr dal 2012		Totale Quote		
		840,54		1.513,14		474,84		2.828,52		
Ex - INPDAI				'93 - 2002	dal 2003					
Fondo - ET										
Gest COM										
Gest ART										
Gest CDCM										

Inabilità  Fondo Integr. PI

Salva  **Pensione priva di anzianità al '95**

Stampa  Anz al 95  Quota al 95

Pensione a calcolo

Tutto Retrib. L190/14

Pensione in pagamento

**CALCOLO NON AMMESSO con la sola Anzianità espressa nel pannello 'Anz.'**

## I dati contributivi utilizzati per il calcolo

Se non ci basta sapere solo l'importo della pensione ma vogliamo anche capire come è stato determinato l'importo, occorre selezionare dal pannello iniziale la voce **Rtr FPLD** se si tratta di un lavoratore dipendente oppure **Rtr.COM**, **Rtr.ART**, **Rtr.CDCM** o **Rtr.DAI** se si tratta rispettivamente di contributi da commerciante, artigiano, coltivatore diretto o ex dirigente di industria.

Anagr.	Anz.	Rtr.DAI	Rtr.FPLD	Rtr.COM	Rtr.ART	Rtr.CDCM	Rtr. ET	P.Rtr.	P.Mista	P.Ctr.
Anno	Sett	Retribuzione		(IC) Istituto di Credito Retribuzione INPDAI Trasf. A.5 Dal FPLD Trasf. A.5 dal F. Speciale						
		Lire IVS		<input type="button" value="Registra"/> <input type="button" value="Vedi Dettaglio"/>						
2020	13	13.179,00	13	13	13					
2019	52	53.735,00	52	52	52					
2018	52	53.613,00	52	52	52					
2017	52	53.016,00	52	52	52					
2016	52	52.777,00	52	52	52					
2015	52	52.345,00	39	52	52					
2014	52	51.368,00	52	52	52					
2013	52	51.104,00	52	52	52					
2012	52	50.058,00	52	52	52					
2011	52	48.887,00	52	52	52					
2010	52	48.909,00	52	52	52					
2009	52	47.958,00	52	52	52					
				RMS A		1.035,40				
				RMS B		1.016,57				
				Montante dal 1996		280.060,19				
				Montante dal 2012		146.974,67				
				M.Medio Sett./GG al 1995						
				MMS per inabilita' contr.		347,80				
				<input type="button" value="Aggiungi"/> <input type="button" value="Cambia"/> <input type="button" value="Elimina"/>						
Sett/GG	Quota A	Quota B	CTR							
Riferimento	260	1.677	0							
Utili	260	1.677	0							

Abbiamo, inoltre, la possibilità di modificare e/o aggiungere le settimane di contribuzione e la retribuzione oppure utilizzando i tasti **Aggiungi**, **Cambia** e **Registra** presenti sul Pannello.

Con il tasto «**Aggiungi**» è possibile inserire anni successivi a quelli in estratto per conteggi previsionali. Con il tasto «**Cambia**» è possibile modificare settimane e retribuzioni di anni già inseriti.

## Riscatto della laurea e ricongiunzione

Il programma consente, inoltre, di calcolare l'onere di un riscatto di laurea o di una ricongiunzione.

Per effettuare ciò occorre selezionare la casella **RISC.RICO** presente in alto sul pannello dedicato all'importo della pensione maturata.

Pensione Arch.Dati Copia XOBANC **Risc/Rico** Ass.Straor.Credito

Anagr. Anz. Rtr.DAI Rtr.FPLD Rtr.COM Rtr.ART Rtr.CDCM Rtr. ET P.Rtr. P.Mista P.Ctr.

Quote Retributive Quota Contributiva

Quote al 1992 Quote 1993-1995 Dal 1996 al 2011 Dal 2012

Nel pannello successivo occorrerà indicare il numero delle settimane di riscatto che si intende ottenere, l'arco temporale in cui è stato frequentato il corso di laurea e, in caso di contribuzione mista, la Gestione pensionistica in cui si vuole effettuare il riscatto (la differenza di calcolo può essere rilevante).

Pensione Arch.Dati Copia XOBANC Risc/Rico Ass.Straor.Credito

Anagr. Anz. Risc. AssCred Rtr.FPLD P.Rtr. P.Mista

E.P.L.D.  Gs.COM  Gs.ART  Gs.CDCM

Ctrl. da riscattare

Al 1992 208

Dal 93 al 95

Dal 1996

Totale Riscatto 208

Altra CTR Diritto

TOTALE 2.169

Raggiunge diritto pensione?

Salva Dettaglio Elimina

Anno Sett Retribuzione

Età 7/00 Tot.Sett.Ctr

Quote retributive


Qta Con risc.	Qta Senza risc.	Qta Contributiva	Beneficio	Coeff.Attuariale	Onere
1.875,68	1.554,29		4.178,07	20,3453	85.004,0

Quote contributiva

Rtr 12 mesi	Sett.Ris.	% computo	Onere Contrib	Beneficio
53.480,24	0	33,00		

TOTALE BENEFICIO 4.178,07 TOTALE ONERE 85.004,09 Stampa

In caso di riscatto di laurea se appare l'avvertimento riportato di fianco è necessario selezionare la casella «Raggiunge diritto alla pensione».



Avviene per chi ha compiuto i 57 anni di età e ha 35 anni di versamento per una interpretazione ministeriale dovuta all'utilizzo di tabelle anteriori al 2008 quando questi erano i requisiti

Nel pannello è indicato il beneficio economico annuo derivante dal riscatto (TOTALE BENEFICIO) ed il costo complessivo dello stesso (TOTALE ONERE). Sono, poi, riportate le differenze che hanno dato luogo all'onere e, nel caso di riscatto con riserva matematica, il coefficiente attuariale utilizzato.

## La Gestione Separata

Il programma è in grado di determinare anche l'importo della pensione maturata nella cosiddetta Gestione Separata.

Per ottenere quest'importo basterà selezionare dal pannello iniziale la voce "GESTIONE SEPARATA" e, successivamente, dal pannello successivo, la voce "Pensione"

Arch.Dati Arch.Pens. Manutenzione Utilità ?



**Gestione Estratto**

**Gestione Calcolo**

Pensione Arch.Dati



**Anagrafica** | **Versamenti** | **Pensione**

Codice Fiscale

Maschio  Femmina

L'importo della prestazione è riportato nel pannello che segue

Pensione Arcn.Dati

Anagrafica | Versamenti | **Pensione**

Montante Montante al 2011 Montante dal 2012 Totale Montante Num. Figli

Montante 124.432,96 + 158.742,78 = 283.175,74

/

Divis.Età 61/08 21,0748

/

Diviso le mensilità 13

Totale Importo Versato  
274.037,10

=

quota Mensile 454,18 + 579,41 = Pensione Mensile 1.033,59

Mesi 152 Sett. 659

Importo AS \* 1.20 552,34

Importo AS \* 1.50 690,42

Importo AS \* 2.80 1.288,78

Il pannello riporta il montante maturato a tutto il 2011, quello maturato dal 2012 alla decorrenza della pensione e, alla voce "**Divis.Età**" il coefficiente di trasformazione che applicato al montante complessivamente maturato indica l'importo mensile della pensione.

Anche in questo caso sulla parte sinistra del Pannello sono indicate le voci che consentono, rispettivamente, il calcolo della pensione di inabilità, il file da salvare per un successivo utilizzo e, infine, la possibilità di stampare i dati del calcolo in modo analitico.



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"